

# Manuale di configurazione della casella @simg.it

Indirizzo email: cognome.nome@simg.it

Nome utente: cognome.nome@simg.it Password: \*\*\*\*\*\*\*\*\* POP3: pop3.simg.it SMTP: smtp.simg.it (specificando credenziali di autenticazione come sopra) Spazio massimo disponibile: 5 Gb

#### La casella di posta elettronica @simg.it può essere utilizzata in due modi:

#### 1) Tramite Webmail: http://webmail.simg.it

Accedendo al servizio Webmail al seguente indirizzo <u>http://webmail.simg.it</u> inserendo login e password. Si avrà la possibilità di leggere, inviare, salvare, cancellare, rispondere automaticamente ai messaggi e molto altro ancora.

		5
rounocu Nome Utente	cognome.nome@simg.it	
Password		
	Accedi	
	Roundcube Webmail 1.1.2	

#### 2) Tramite programma di gestione della posta (Outlook, Mail, Thunderbird ecc.)

Inserendo un nuovo account di posta nel normale programma di gestione della posta elettronica e configurandolo con i dati sopra indicati.



Via del Pignoncino, 9-11 - 50142 Firenze - Tel. 055 700027 / 7399199 - Fax 055 7130315 www.simg.it - segreteria@simg.it



### Configurazione della casella di posta @simg.it con Microsoft Outlook

Per configurare correttamente il tuo programma di posta segui questa semplice procedura:

- Dal menu "Account" e nella schermata successiva premi il tasto "Aggiungi"
- Nella schermata indicata inserisci:
  - L'Indirizzo della tua casella @simg.it
  - Il Server in arrivo (POP3): pop3.simg.it o (IMAP): imap.simg.it
  - Il Server posta in uscita (SMTP): smtp.simg.it

Informazioni utente		Prova impostazioni account
Nome:	Nome Cognome	È consigliabile provare l'account per accertarsi che i dati
Indirizzo di posta elettronica:	cognome.nome@simg.it	mmessi sono corretti.
Informazioni server		Prova impostazioni account
Tipo account:	POP3 👻	Provo importazioni account facendo clic cu
Server posta in arrivo:	pop3.simg.it	Avanti
Server posta in uscita (SMTP):	smtp.simg.it	
Informazioni accesso		
Nome utente:	cognome.nome@simg.it	
Password:	*****	
<b>M</b>	emorizza password	
Richiedi accesso con auten protezione (SPA)	ticazione password di	Altre impostazioni

- Clicca sul tasto "Altre impostazioni"
  - Nella sezione "Server della posta in uscita": spuntare la casella "il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione"
  - Selezionare: "Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo"

Senerale	Server dell	a posta in uscita	Impostazioni avanzate
✓ II serve	er della post lizza le stess	a in uscita (SMTP) e impostazioni de	richiede l'autenticazione el server della posta in arrivo
	edi con		
No	me utente:		
Pa	ssword:		
		Memorizza pa	assword



 Nella sezione "Impostazioni avanzate" verifica che siano impostate le porte: 110 per il POP3 e 25 per SMTP (senza connessione crittografata SSL)

Impostazioni posta elettronica Internet	×
Generale Server della posta in uscita Impostazioni avanzate	
Numeri porte server	
Server posta in arrivo (POP3): 110 Valori predefiniti	
🔲 Il server richiede una connessione crittografata (SSL)	
Server posta in uscita (SMTP): 25	
Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: Nessuna	-
Timeout server	
Breve	
Recapito	
🔽 Lascia una copia dei messaggi sul server	
🕼 Rimuovi dal server dopo 🛛 14 🚔 giorni	
🔲 Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da "Posta eliminata"	
ОК Аг	nulla

## Configurazione della casella di posta @simg.it con Apple Mail

Per configurare correttamente il tuo programma di posta segui questa semplice procedura:

- Dal menù "Mail" (in alto sulla barra) premere su "Preferenze"
- Cliccare sulla tab "Account"



• Aggiungerne uno nuovo cliccando sul pulsante "+" in basso a sinistra e si aprirà la seguente schermata:



• Selezionare la voce "Aggiungi un altro account e-mail..." e premere su "Continua"



• Riempire le caselle con le proprie credenziali e premere su "Crea":

Aggiungi un account Ma	<b>i</b>	
Per iniziare, fornisci le	seguenti informazioni:	
Nome completo:	Nome Cognome	
Indirizzo e-mail:	cognome.nome@simg.it	
Password:	•••••	
Annulla		Crea

• Appena effettuato il caricamento cliccare su "Avanti" ed apparirà la seguente schermata:

Informazioni server di po	osta in entrata
Tipo account:	IMAP POP
Server di posta:	pop3.simg.it
Nome utente:	cognome.nome@simg.it
Password:	••••••
Annulla	Indietro Avanti

- Selezionare le seguenti opzioni:
  - Tipo account: POP
  - Server di posta: **pop3.simg.it**
  - Nome utente: replicare la propria email
  - Password: la vostra password
- Una volta terminata la compilazione dei campi premere su "Avanti"
- Nella schermata che appare adesso lasciare tutto com'è e premere "Avanti"
- Compilare le seguenti caselle con le proprie credenziali e l'smtp indicato sopra (smtp.simg.it) nel seguente modo:

Informazioni serv	er di posta in uscita
Server SMTP:	smtp.simg.it
Nome utente:	cognome.nome@simg.it
Password:	••••••
Annulla	Indietro Crea

Via del Pignoncino, 9-11 - 50142 Firenze - Tel. 055 700027 / 7399199 - Fax 055 7130315 www.simg.it - segreteria@simg.it



- Una volta compilato premere su "Crea"
- Una volta terminato il caricamento cliccare su "Avanti"
- Nella schermata che appare adesso lasciare tutto com'è e premere "Crea"
- Una volta terminato il caricamento l'account sarà configurato correttamente.

**ATTENZIONE**: può capitare che mail richieda alcune volte di riinserire la password e che per il corretto funzionamento ci sia da aspettare alcuni minuti